



การใช้งาน HOSxPStickerPrintServer (การพิมพ์ Sticker ยา ใน HOSxP PCU)

1. เข้าไปยัง Directory ที่ติดตั้ง โปรแกรม HOSxP PCU โดยปกติจะติดตั้งไว้ที่ C:\Program Files

จากนั้นให้ Click เข้าไปที่ Folder HOSxP PCU




2. จากนั้นให้ทำการ Double Click ที่ icon HOSxPStickerPrintServer




การพิมพ์ Sticker ยา ใน HOSxP PCU

3.จากนั้นจะเจอหน้าจอของ Print Server ให้กำหนดค่าดังนี้ (กำหนดค่าเริ่มต้นสำหรับใช้งานในครั้งแรก)

- Sticker Printer ให้เลือกเครื่องพิมพ์ที่ต้องพิมพ์ใบ Sticker (ถ้าไม่สามารถเลือกได้ ให้กดปุ่ม Stop ก่อน)
- ทำเครื่องหมายถูกหน้าคำว่า Auto Start และ คำว่าบังคับไม่พิมพ์ใบสรุป (เมื่อเปิดโปรแกรมHOSxP PCU ครั้งต่อไประบบเปิด Print Server ขึ้นมาให้อัตโนมัติ)
- กดปุ่ม Start พร้อมใช้งาน



4.เข้าใช้งานโปรแกรมให้เข้า connection ให้ไปกำหนดค่า หมายเลข IP address ของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ต่อกับเครื่องพิมพ์ให้ถูกต้อง



การพิมพ์ Sticker ยา ใน HOSxP PCU

5.เมื่อให้บริการรักษาคนไข้ ใช้หน้าจอ One Stop Service ในการให้บริการ

ให้ทำเครื่องหมายถูก หน้าคำว่า พิมพ์ Sticker ยา จากนั้นเมื่อบันทึกข้อมูลให้บริการ เครื่อง Printer จะพิมพ์ Sticker ยา ออกมา

